

Requisiti dei file .pdf dei libri - Confezionamento punto metallico

Informazioni tecniche per la creazione dei file per la stampa dei libri

I file per la stampa dei libri devono avere le seguenti caratteristiche:

- › Formati del libro chiuso disponibili: 148 x 210 mm (A5) o 210 x 297 mm (A4)
- › Risoluzione: almeno 300 dpi. Il sistema verificherà i file caricati e mostrerà un messaggio nel caso riscontrasse delle immagini con qualità inferiore. L'utente potrà decidere se proseguire oppure sostituire il pdf.
- › Le immagini a colori devono essere create in quadricromia (CMYK)
- › Le immagini in bianco e nero devono essere create in scala di grigi
- › I font (caratteri) devono essere incorporati
- › I testi di colore nero non devono essere creati in quadricromia, ma solo con il colore nero 100%
- › I file della copertina e degli interni devono essere due .pdf separati
- › Nel caso di stampa interno ed esterno della copertina devono essere caricati due file .pdf separati e devono avere le stesse misure (comprese le abbondanze)
- › Le abbondanze sono obbligatorie sia per la copertina che per gli interni e devono essere uguali su tutti i lati
- › Inserire i segni di taglio, ma non i crocini di registro, le informazioni di pagina e le barre di colore
- › La paginazione minima richiesta è di 16 pagine, la massima è di 96 pagine.

Successione delle pagine all'interno del libro


Devono essere caricati due file separati per copertina e interni:


- › File .pdf della copertina stesa (vedi dettaglio sotto per stampa solo esterno o interno ed esterno)
- › File .pdf degli interni formato da pagine singole disposte in ordine di lettura.

Stampa copertina solo esterno:



Stampa copertina interno ed esterno:





MARGINE DI ABBONDANZA :

È un margine di sicurezza obbligatorio che indica fino a dove verrà stampato, oltre il limite del foglio: estendi la grafica (immagini e fondi colorati) fino a questo punto per evitare bordi bianchi indesiderati.

Deve essere impostata almeno 5 mm (per ognuno dei 4 lati) in più rispetto alla dimensione del documento. In fase di inserimento del libro nel portale, l'utente potrà specificare la misura dell'abbondanza impostata per ogni lato nel file che sta caricando.



AREA DI LAVORO:




Identifica i bordi del documenti effettivo, che si ottiene dopo la stampa e il taglio.



SEGNI DI TAGLIO:

Devono essere impostati direttamente dal programma di grafica in fase di creazione del .pdf e indicano dove dovrà passare la lama che taglierà il foglio. È molto importante che i segni di taglio non si tocchino.

Vedi immagini qui sotto:





MARGINE INTERNO DI SICUREZZA (di almeno 4 mm):

Indica la distanza interna di sicurezza dal taglio della taglierina. Non superare questa linea con testi o parti importanti perché potrebbero finire troppo vicino al taglio (oltre ad avere un effetto sgradevole graficamente).

Le informazioni relative alle dimensioni che deve avere la copertina stesa (e di conseguenza il documento creato in InDesign) vengono mostrate nel portale in fase di inserimento del titolo in archivio, allo step “Dati tecnici del libro”:

 [Visualizza il dorso e gli altri requisiti per il tuo libro](#)

Aprendola, il sistema ci fornirà la misura corretta del dorso (calcolata in base al numero di pagine e al tipo di carta definiti) e la misura della dimensione stesa della copertina.

Info ×

In base ai dati tecnici che hai specificato:

- il pdf della copertina dovrà avere un dorso di **0mm**.
- la dimensione della copertina stesa dovrà essere di **420x297 mm**, più le abbondanze.
- il peso del libro è di **91g**.

 **Per scaricare la guida con i requisiti tecnici dei file pdf, [clicca qui](#).**

Informazioni utili per l'esportazione del file .pdf se si utilizza il programma di impaginazione InDesign

In fase di creazione del documento in InDesign, impostare come misura delle abbondanze 5 mm per lato.

In fase di esportazione del file .pdf, nella finestra di impostazione .pdf che si apre, nel tab “Indicatori e pagina al vivo” bisogna selezionare solo:

› **SEGNI DI TAGLIO**

e lasciare impostato il default per **spostamento a 2,117 mm**.

NOTA PER L'UTENTE CHE INSERISCE I PDF DEI LIBRI NEL PORTALE:

allo step “Dati PDF copertina” del wizard di inserimento del titolo, impostare come misura della **abbondanza 7,4 mm per lato** (anche se in InDesign le abbondanze sono state impostate a 5 mm) in modo che il file venga accettato correttamente dal sistema.